

# **Manual de instalación de Erdas 2018-Erdas 2020 (estudiantes)**

## **Instalación Erdas Imagine 2018-2020**

Para comenzar la instalación, lo primero será descargar los archivos necesarios para la misma, el primero de ellos Erdas Imagine 2018 (versión 16.5).

<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/imagine/erdas-imagine-2018>

También está disponible ya Erdas 2020 (versión 16.6)

<https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/imagine/erdas-imagine-2020-64-bit>

Haciendo clic en el link en uno de los links anteriores accedemos a una página web en la se muestra el siguiente formulario:

---

### Download Registration

Thank you for your interest. Please register to download this product.

First Name\*

Last Name\*

Email\*

Company\*

Phone (ex: +44 1111 123456 or 777 888 9999)\*

Industry \*

SELECT AN OPTION



City\*

Country\*


SELECT AN OPTION




You can refine your preference settings [here](#).

The use of your personal data is subject to Hexagon Geospatial [Privacy Policy](#).


---



Una vez se ha rellenado dicho formulario pulsamos el botón download y nos aparece la ventana de descarga.




Ventana de la version 16.5




## Ventana versión 16.6


Guardamos el archivo de extensión zip y lo descomprimos para proceder a la instalación haciendo doble clic sobre el archivo Setup.exe



Se abrirá la ventana de instalación, en la cual debemos seleccionar **ERDAS IMAGINE 2018 (64-Bit)** o **ERDAS IMAGINE 2020 (64- Bit)**, dependiendo de la versión elegida previamente, para después hacer clic sobre la Acción **Instalar**. El proceso de instalación consistirá en ir pulsando el típico botón de **Siguiente**.



## Ventana versión 16.5




## Ventana versión 16.6

## Proceso para licenciar Erdas


Tendremos que descargar también el software que nos permita licenciar ERDAS Imagine, para ello hacemos clic en el siguiente link:

<https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/other/geospatial-license-administrator-2018> (para la versión 16.5)


<https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/other/geospatial-licensing-2020> (para la versión 16.6)



Después de descomprimir el archivo, entramos en la carpeta LicenseAdmin y hacemos doble clic sobre Setup.exe




Ventana versión 16.5




### Ventana versión 16.6

En la pantalla que aparece seleccionamos Geospatial Licensing 2018 o Geospatial Licensing 2020 y hacemos clic sobre **Instalar**.

Una vez hemos terminado la instalación nos aparecerán en nuestras aplicaciones varios iconos referentes a Geospatial.




### Versión 16.5




### Versión 16.6


Pulsaremos sobre el primero de ellos (Geospatial Licensing Administrator 2018 o Geospatial Licensing Administrator2020 ), accediendo así a la siguiente ventana:



En dicha ventana haremos clic sobre el menú License y posteriormente sobre el submenú Activate License(s). En la ventana siguiente pulsaremos sobre el botón Add...



Y se nos mostrará un cuadro de texto en el que podremos introducir nuestro **Activation ID**.



Una vez introducido dicho Activation ID, pulsaremos sobre el botón OK y nuestro software habrá quedado licenciado.

### **Geomedia y actualización Erdas Imagine-Update1**

Si queremos tener Geomedia 2018 o 2020 y la última actualización Erdas Imagine-Update1 para las versiones 16.5 y 16.6, los descargaremos desde los siguientes links:

#### **Geomedia**

<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/geomedia/geomedia-desktop-2018>

<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/geomedia/geomedia-desktop-2020>

#### **Update1**

<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/imagine/erdas-imagine-2018-update-1>

<https://download.hexagongeospatial.com/downloads/imagine/erdas-imagine-2020-64-bit-update-1>

Los instalaremos repitiendo el proceso visto previamente para Erdas Imagine, sin necesidad de licenciar el software de nuevo.